


Установка ПО и настройка электронной подписи.

1. Установка плагина КriptoПро ЭЦП Browser plug-in

Для скачивания КriptoПро ЭЦП Browser plug-in зайдите на страницу https://cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0 и установите его на ваш компьютер.

2. Установка актуальной версии СКЗИ КriptoПро CSP.

Зайдите на страницу <https://portal.garantexpress.ru>, выберите первый способ для входа - по пин коду. В поле **PIN** введите пин-код портала, письмо с которым придет на ваш e-mail после создания карточки клиента. Зайдите в раздел **Скачать**, скачайте и установите **СКЗИ КriptoПро CSP**, в зависимости от приобретенной лицензии.



3. Установка драйвера Рутокен.

Зайдите на страницу <https://www.rutoken.ru/support/download/windows/>, нажмите на **Драйверы Рутокен для Windows, EXE** и согласитесь с условиями лицензионного соглашения.

Запустите скачанный файл и следуйте рекомендациям инсталлятора.


После установки драйвера, извлеките Рутокен, если он был вставлен, и перезагрузите компьютер.

4. Установка личного сертификата.


Вставьте носитель с подписью в USB-порт компьютера

Запустите программу КriptoПро CSP: **Пуск** → **Все программы** → папка **КriptoПро** → **КriptoПро CSP**.

Перейдите на закладку **Сервис** и нажмите кнопку **Просмотреть сертификаты в контейнере...**




В открывшемся окне **Сертификаты в контейнере закрытого ключа** с помощью кнопки **Обзор** укажите имя ключевого контейнера.




В результате откроется окно выбора ключевого контейнера, в котором, после выбора контейнера, нажмите кнопку **ОК**.

5. Проверка настроек электронной подписи.

Запустите КриптоПро CSP: **Пуск** → **Панель управления** → **КриптоПро CSP** (либо **Пуск** → **Настройка** → **Панель управления** → **КриптоПро CSP**). Перейдите на закладку **Сервис** и нажмите кнопку **Протестировать...**



В открывшемся окне с помощью кнопки **Обзор** укажите имя ключевого контейнера.



В результате откроется окно выбора ключевого контейнера, в котором после выбора контейнера нажмите кнопку **ОК**.

После этого имя ключевого контейнера будет автоматически вписано в соответствующее поле. Нажмите кнопку **Далее**.

На запрос "**Введите пин-код от контейнера**" укажите Пин-код от вашего носителя.

Стандартные пин коды можно посмотреть в статье: [Как узнать пин-код от подписи?](#)

В открывшемся окне, в первой же строке, убедитесь, что проверка завершена успешно, ошибок не обнаружено. Прокрутите ниже до раздела **Ключ обмена** и убедитесь, что поле **сертификат в контейнере** приняло значение **соответствует закрытому ключу**.

